

Siemens PLM Software 技術技巧及新聞

歡迎流覽《Siemens PLM Software 技術技巧及新聞》，希望它能成為 Siemens PLM Software 技術支援團隊將 Siemens PLM Software 最新產品更新、技術技巧及新聞傳遞給用戶的一種途徑

Date: 2021/08/27

Teamcenter Tips

1. Encrypting MANAGER_DB_CONNECT password in serverPool.properties file

問題:

如何更新或者重置 serverPool.properties 檔中 MANAGER_DB_CONNECT 密碼?

軟體配置:

Product: TEAMCENTER

Application: ENTERPRISE_TIER

Function: SERVER_MANAGER

方法:

以下步驟可以用於重置/更新 serverPool.properties 檔中的 MANAGER_DB_CONNECT 密碼。

- 1) 打開文件 "%TC_ROOT%\pool_manager\confs\\mgrstart.bat"
- 2) 從第 21 行開始，複製到 28 行

```
21 if not defined MGR_ROOT set MGR_ROOT=C:\apps\Siemens\tc_root\pool_manager
22 if not defined MGR_CFG set MGR_CFG=config1
23 set MGR_DIR=%MGR_ROOT%\confs%\MGR_CFG%
24 if not defined MGR_BIN set MGR_BIN=C:\apps\Siemens\tc_root\bin
25
26 if not defined TC_ROOT set TC_ROOT=C:\apps\Siemens\tc_root
27 if exist "%TC_ROOT%\install\tem_init.bat" call "%TC_ROOT%\install\tem_init.bat"
28 if not defined JAVA_HOME set JAVA_HOME=%TC_JRE_HOME%
```

- 3) 打開文件 "%TC_ROOT%\pool_manager\confs\\mgradmin.bat"，移除 19 到 25 行的內容，並將複製的內容粘貼進去。

```
19 if not defined MGR_ROOT set MGR_ROOT=@CHANGE_ME_MGR_ROOT@
20 if not defined MGR_CFG set MGR_CFG=@CHANGE_ME_MGR_CFG@
21 set MGR_DIR=%MGR_ROOT%\confs%\MGR_CFG%
22
23 if not defined TC_ROOT set TC_ROOT=@CHANGE_ME_TC_ROOT@
24 if exist "%TC_ROOT%\install\tem_init.bat" call "%TC_ROOT%\install\tem_init.bat"
25 if not defined JAVA_HOME set JAVA_HOME=@CHANGE_ME_JAVA_HOME@
```

- 4) 現在所有@CHANGE_ME@已經被真實的路徑代替。
- 5) 保存 mgradmin.bat 文件。
- 6) 打開 Windows 命令提示符。
- 7) 定位至 TC_ROOT\pool_manager\confs\- 8) 運行 'mgradmin.bat -password' 。
- 9) 輸入新的 Server Manager 連接資料庫的密碼，然後回車執行。
- 10) 執行後，更新後的加密的密碼在 serverPool.properties 檔中更新。

備註：這裡只是修改的 Server Manager 配置的資料庫密碼，而不是真實的資料庫密碼。

Solid Edge Tips

2. 如何不需要登錄就可以啟動 SEEC 下的 Solid Edge 用戶端。

問題:

在 Active Workspace 或者富用戶端中,是否可以不需要 Solid Edge 登錄對話方塊就能夠啟動 Solid Edge?

AWC → 在 Solid Edge 中打開.


Rich Client → 在 Solid Edge 中打開.



解決辦法:

對應富用戶端您可以使用如下選項

Solid Edge -> options -> Manage -> Use same Teamcenter server as Rich Client



對於託管的 AW，只有在登錄 SEEC 後才能夠使用“在 Solid Edge 中打開”，因此該設置對於託管的 AW 不起作用，此時您需要配置單點登錄服務。

Tecnomatix Tips**3. Process Simulate 和 OPC UA 伺服器在不同子網的連接。****問題：**

當在不同的子網時，我無法創建 OPCUA 連接，例如：

Process Simulate 用戶端：

IP 地址:10.54.104.48

子網路遮罩:255.255.255.0

(預設閘道器):10.54.104.1

OPC UA 伺服器:

IP 地址:172.18.9.48

子網路遮罩:255.255.255.0



解決方案：

目前 Process Simulate 無法連接不同子網的 OPC UA server

你需要把過程 Process Simulate 用戶端和 OPC UA 伺服器放在一個網段中才能使用。

Siemens Digital Industries Software
Global Sales, Customer Services & Success
PLM Support
Greater China

Related Resources:

Customer Support Phone Numbers :

China : 800-810-1970[中國國內固定電話撥打]/021-22086635[固定電話或手機均可撥打]

Hong Kong : +852-2230-3322

Taiwan : 00801-86-1970

Web Sites :

Support Center: <https://support.sw.siemens.com/>

Legacy Global Technical Access Center: <http://www.siemens.com/gtac>

Siemens Digital Industries Software Web Site: <http://www.plm.automation.siemens.com>

~~~~~  
此e-mail newsletter 僅提供給享有產品支援與維護的Siemens PLM 軟體使用者。當您發現問題或希望棄訂，請發送郵件至 [helpdesk\\_cn.plm@siemens.com](mailto:helpdesk_cn.plm@siemens.com) 聯繫，如棄訂，請在標題列中注明“棄訂”  
~~~~~