

Siemens PLM Software 技術技巧及新聞

歡迎流覽 《Siemens PLM Software 技術技巧及新聞》，希望它能成為 Siemens PLM Software 技術支援團隊將 Siemens PLM Software 最新產品更新、技術技巧及新聞傳遞給用戶的一種途徑

Date: 2018/11/23

NX Tips

1. 在 ugii_env.dat 檔中如何使用帶空格的目錄？

Symptom

在 ugii_env.dat 檔中設定變數值時，系統會在空格處自動截斷變數值。

例如設定

```
UGII_SITE_DIR=\\server\sub1\NX 12.0\sub2\startup
```

在 NX Syslog 中你會發現變數值是：

```
UGII_SITE_DIR          \\server\sub1\NX
```

Solution

需要按照下面格式，用引號把整個變數值括起來。

```
UGII_SITE_DIR="\\server\sub1\NX 12.0\sub2\startup"
```

2. 如何把 DXF/DWG 文件 Import 到 NX 製圖環境裡？

Symptom

如何把 DXF/DWG 文件裡的幾何體讀入到 NX 製圖環境下？

Solution

把 DXF/DWG 檔裡的幾何作為草圖或者基本曲線讀入到製圖環境下的方法：

1. File→ Import→AutoCAD DXF/DWG.
2. 選擇 DXF/DWG 檔 import 到一個 new part 裡.
3. 選項:

Workflow = drawing

Send model data to = drawing view/drawing sheet

DXF/DWG 將會被作為 Sketch/basic curve 讀入到 NX 製圖環境的圖紙裡去。

TC Visualization Tips

3. 是否有辦法添加/編輯 Jt 檔的屬性？

問題/症狀：

是否有辦法添加/編輯 Jt 檔的屬性？在 TcVis Professional, 當我選擇 'project workspace' 選擇 properties, properties 是顯示出來的, 但是我不能編輯任何屬性。



解決方法：

在 Teamcenter Visualization 內部是沒有辦法編輯 Jt 檔的屬性的. 您需要使用一個工具來編輯它, 比如說 "JT Attribute". 這是個可以自由下載的工具.

您可以在這裡下載：

<https://download.industrysoftware.automation.siemens.com/>

到 TcVis/JT Translators/PLM Vis 中, 找到 Full Products, JT Utilities.

其中也有文檔說明如何運行這個工具. 您可以打開一個命令列視窗運行, 象下面這樣:

列出屬性:

```
jtattribute filename.jt
```

添加屬性:

```
jtattribute -a STRING "Part Number" 12345 filename.jt
```

添加下麵的屬性:

```
type: STRING  
key: Part Number  
value: 12345  
hidden: False
```

然後，您使用下面的命令驗證屬性確實已經修改過了:

```
jtattribute filename.jt
```

```
ATTR Type="STRING" Key="Part Number" Value="12345"
```

Greater China

ME&S Service Team

PRC Helpdesk (Mandarin): 800-810-1970/021-22086635

Taiwan Helpdesk (Mandarin): 00801-86-1970

HK Helpdesk (Cantonese): 852-2230-3322

Global Technical Access Center: <http://www.siemens.com/gtac>

Siemens PLM Software Web Site: <http://www.plm.automation.siemens.com>

Siemens PLM Software (China) Web Site: http://www.plm.automation.siemens.com/zh_cn/

~~~~~  
此 e-mail newsletter 僅提供給享有產品支援與維護的 Siemens PLM 軟體使用者。當您發現問題或希望棄訂，請發送郵件至 [helpdesk.cn.plm@siemens.com](mailto:helpdesk.cn.plm@siemens.com) 聯繫，如棄訂，請在標題列中注明“棄訂”  
~~~~~