

Siemens PLM Software 技術技巧及新聞

歡迎流覽 《Siemens PLM Software 技術技巧及新聞》，希望它能成為 Siemens PLM Software 技術支援團隊將 Siemens PLM Software 最新產品更新、技術技巧及新聞傳遞給用戶的一種途徑

Date: 2019/01/04

Tecnomatix Tips

1. 從哪裡可以下載 Kuka RCS 8.5 的 MADA?

問題/症狀:

我們計畫使用最新版本的 Kuka RCS 8.5。

我們在哪裡可以下載這個版本的 Machine Data (MADA) ?

解決方法:

請參考 Mapping table 中的說明, 其中有關於 RCS MADA 說明:

https://download.industrysoftware.automation.siemens.com/download-n.php/tecnomatix/product_updates/RCS_Modules/KUKA/Documentation/KUKA_RCS_MAPPING_TABLE.pdf

請注意 從這個版本開始, 使用者需要自行生成 MADA.(以前的版本是可以直接下載的)

Teamcenter Tips

2. 日期選擇器無法完整顯示，需要使用捲軸進行選擇

問題：

在 TC11.X 中，日期選擇器視窗無法完整顯示，需要使用捲軸，進行左右和上下操作來查看完整的日期內容。如何在不使用捲軸的情況下，在一個視圖中查看完整的日期內容。

步驟如下：

1. 登錄 Teamcenter
2. 選擇任意一個日期屬性
3. 日期選擇器視窗無法完整顯示，需要使用捲軸，進行左右和上下操作來查看完整的日期

方法：


TC12 中的日期控制項才支援 100%, 150%, 200%的縮放比例。由於 Eclipse3.8 不支持該功能，因此在 TC11.X 中還存在問題。而 TC11.2 是基於 Eclipse4.6，可以支援不同的縮放比例

對於 TC11.X，使用者需要為 Windows 作業系統設置 100%的縮放比例。在 IE 中，除了設置 100%的縮放外，還需要將字體大小設置為中等來消除日期控制項中的捲軸

3. 在 TC10 以及後續的版本中，審計- workflow 簽發報告無法返回任何記錄


問題：

在運行開箱即用的審計-workflow 簽發報告時，沒有記錄顯示，但系統中確實有在 TC10 中新發佈的零組件版本。審計管理已經打開，首選項 TC_audit_manager 設置為 ON，TC_audit_manager_version 設置為 3




解決方法：

從 TC10 開始，審計-workflow 簽發報告使用查詢 Audit - Workflow Signoff，該查詢為 fnd0EventTypeName 設置了預設值 _Process_ Initiated; _Approve; _Reject。



預設值通過分號分割，並與編輯-選項-查詢-通用中設置的分割符保持一致。

如果客戶修改了分隔符號為逗號，那個該查詢就無法發現任何資訊。重新設置為分號後，查詢正常工作。審計-工作流簽發報告能夠根據查詢準則返回所有的簽發資訊。



Greater China

ME&S Service Team

PRC Helpdesk (Mandarin): 800-810-1970/021-22086635

Taiwan Helpdesk (Mandarin): 00801-86-1970

HK Helpdesk (Cantonese): 852-2230-3322

Global Technical Access Center: <http://www.siemens.com/gtac>

Siemens PLM Software Web Site: <http://www.plm.automation.siemens.com>

Siemens PLM Software (China) Web Site: http://www.plm.automation.siemens.com/zh_cn/

此e-mail newsletter 僅提供給享有產品支援與維護的Siemens PLM 軟體使用者。當您發現問題或希望棄訂，請發送郵件至 helpdesk_cn.plm@siemens.com 聯繫，如棄訂，請在標題列中注明“棄訂”