

Siemens PLM Software 技術技巧及新聞

歡迎流覽《Siemens PLM Software 技術技巧及新聞》，希望它能成為 Siemens PLM Software 技術支援團隊將 Siemens PLM Software 最新產品更新、技術技巧及新聞傳遞給用戶的一種途徑

Date: 2020/10/09

Teamcenter Tips

1. 在 NX 和結構管理器之間同步事例注釋

軟體版本：

NX 1867

問題：

如何同步 Teamcenter 結構管理器與 NX 的事例注釋？

解決辦法：

以 May2020 注釋為例，將 NX 中元件的事例注釋顯示在結構管理器中，參考如下步驟：

在 BMI DE 中：創建事例注釋

1. 在擴展視圖中，展開“選項”資料夾，選擇“注釋類型列表”
2. 在“注釋類型清單”上選擇滑鼠右鍵，選擇“新建注釋類型”
3. 輸入名稱/顯示名稱以及描述

名稱: G6_May2020

顯示名稱: May2020

描述: May2020

4. 不要選擇“附加值列表”
5. 完成注釋類型對話方塊
6. 保存資料模型，部署範本。

在 Teamcenter:

1. 在 Teamcenter 中，在編輯--選項中，首選項 PS_structure_change_condition 增加新的事例注釋的實際名稱（不是顯示名稱），增加值時也輸入 NoteType。

NoteType: G6_May2020

2. 確定保存選項
3. 增加如下環境變數 UGII_UGMGR_PROPAGATE_OCC_ATTRIBUTES=YES
4. 關閉 NX 和 Teamcenter 用戶端

創建注釋：

1. 重新啟動 TC 和 NX，在 NX 中創建新的部件
2. 增加兩個組件來創建裝配
3. 編輯元件的“ 實例” 屬性，輸入值 YES
4. 由於有兩個元件，一個元件手動選擇 YES，另一個元件手動選擇 NO
5. 在 NX 中保存裝配

將該裝配發送到結構管理器，查看 BOM 行：

1. 在 Teamcenter 中，將該裝配的 BOM 視圖版本發送到結構管理器
2. 在結構管理器中，增加“ May2020” 列，顯示出每個元件對應的值。

在結構管理器中更改值，然後也可以同步到 NX 中。

2. TEM 創建 Security 檔時提示 1073741515 錯誤

問題：

TEM 在更新 Security 檔時，提示以下錯誤：

```
Executing ["C:\Siemens\Teamcenter11\bin\install.exe" -encryptpwf -  
e=TEM_SEENVA -  
f="C:\Siemens\Teamcenter11\security\Teamcenter11_PROD_infodba.pwf"]  
Output from command: "C:\Siemens\Teamcenter11\bin\install.exe" -encryptpwf -  
e=TEM_SEENVA -  
f="C:\Siemens\Teamcenter11\security\Teamcenter11_PROD_infodba.pwf"  
command_exit=-1073741515
```

試圖手動在 Windows 命令列運行以上命令，提示以下錯誤資訊：

```
Install.exe - System Error  
The program can't start because MSVCR100.dll is missing from your computer.  
Try reinstalling the program to fix this problem.
```

軟體配置：

```
OS Version: 2012_R2  
Product: TEAMCENTER  
Application: INSTALL_CONFIG  
Version: V11.6  
Function: TEM
```

方法：


當前機器上缺少 Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Libraries (x86 and x64)，當安裝了這兩個庫後，問題得到解決。

Tecnomatix Tips

3. 不能保存資料到 eMserver。

問題/症狀：

不能保存資料到 eMserver 錯誤：



解決方法：

導入 Robotics Customization.

- 1) 如果在 Process Simulate 中打開了一個項目，則必須先關閉該項目。
- 2) 專案中包含的所有資料都按 check out 的方式導入。
- 3) 建議您在開始專案前先 check in 所有資料。
- 4) 選擇檔選項卡→導入/匯出→導入自訂。
- 5) 選擇 Robotics Customization 所在的資料夾。
- 6) 選擇確定。

Greater China

ME&S Service Team

PRC Helpdesk (Mandarin): 800-810-1970/021-22086635

Taiwan Helpdesk (Mandarin): 00801-86-1970

HK Helpdesk (Cantonese): 852-2230-3322

Global Technical Access Center: <http://www.siemens.com/gtac>

Siemens PLM Software Web Site: <http://www.plm.automation.siemens.com>

Siemens PLM Software (China) Web Site: http://www.plm.automation.siemens.com/zh_cn/

~~~~~  
此e-mail newsletter 僅提供給享有產品支援與維護的Siemens PLM 軟體使用者。當您發現問題或希望棄訂，請發送郵件至 [helpdesk\\_cn.plm@siemens.com](mailto:helpdesk_cn.plm@siemens.com) 聯繫，如棄訂，請在標題列中注明“棄訂”  
~~~~~