

Siemens PLM Software 技術技巧及新聞

歡迎流覽《Siemens PLM Software 技術技巧及新聞》，希望它能成為 Siemens PLM Software 技術支援團隊將 Siemens PLM Software 最新產品更新、技術技巧及新聞傳遞給用戶的一種途徑

Date: 2021/03/12

NX Tips


1. 如何將所有對話方塊顯示設定都調整為 'More' ?

問題:

如何設置，能夠將所有的對話方塊顯示模式，都設置為 'more'，以顯示所有參數。

解決辦法:

選擇 Menu-> Preferences-> User Interface. 在左邊選擇 Options.




在右側的選項中，選擇 'Default Presentation of Dialog Content' = 'More'。這樣所有的對話方塊都會顯示所有參數。

NX CAM Tips

2. 同時編輯多個 Operation 的參數。

現在可以通過 Mass Edit 方式來同時編輯多個 operation 的參數。選擇多個 Operation 後使用 Mass Edit 命令會打開一個對話方塊，該對話方塊僅顯示可同時編輯的參數。



修改參數並確認後，修改將會影響所有被選中的 Operation。

Teamcenter Tips

3. 如何預設設置指定零元件類型的結構為精確

問題：

如何預設設置指定零元件類型的結構為精確

軟體配置：

Product: Teamcenter

Application: STRUCTURE_MGR


Version: 12.1

Function: PS_EDITING

方法：

管理員可以在 BMIDE 中選擇該零元件類型，並設置業務物件常量 "Fnd0DefaultViewPrecision" 為 "Precise"。

Business Object : B4MyItem



Business Object Constants

Name	Value	Overridden	Allow Modifi...	Allow Overri...	COTS	Edit...
Fnd0CheckoutOptions			✓	✓	✓	Reset
Fnd0DefaultViewPrecision	BasedOnSitePrefer...		✓	✓	✓	
Fnd0DeferredSaveForCreate	true		✓	✓	✓	



該屬性常量有三個可選的值：

Precise: 設置精確 BOM view。

Imprecise: 設置非精確 BOM view。

Based on Site Preference: 根據首選項 TC_BOM_Precision_Preference 設置精確或者非精確 BOM view。

Siemens Digital Industries Software
Global Sales, Customer Services & Success
PLM Support
Greater China

Related Resources:

Customer Support Phone Numbers :

China : 800-810-1970[中國國內固定電話撥打]/021-22086635[固定電話或手機均可撥打]

Hong Kong : +852-2230-3322

Taiwan : 00801-86-1970

Web Sites :

Support Center: <https://support.sw.siemens.com/>

Legacy Global Technical Access Center: <http://www.siemens.com/gtac>

Siemens Digital Industries Software Web Site: <http://www.plm.automation.siemens.com>

~~~~~  
此e-mail newsletter 僅提供給享有產品支援與維護的Siemens PLM 軟體使用者。當您發現問題或希望棄訂，請發送郵件至 [helpdesk\\_cn.plm@siemens.com](mailto:helpdesk_cn.plm@siemens.com) 聯繫，如棄訂，請在標題列中注明“棄訂”  
~~~~~