

Siemens PLM Software 技術技巧及新聞

歡迎流覽《Siemens PLM Software 技術技巧及新聞》，希望它能成為 Siemens PLM Software 技術支援團隊將 Siemens PLM Software 最新產品更新、技術技巧及新聞傳遞給用戶的一種途徑

Date: 2021/08/20

NX Tips


1. 如何一次性刪除圖紙裡的所有 retained annotations?

問題:

在 NX 圖紙裡，如何一次操作刪除所有的 retained annotations?

解決方法:

選擇 Drafting Preferences → common → Retained annotation → Delete Retained Annotation.



GTAC Greater China

Teamcenter Tips

2. 更改 Teamcenter 網站 ID

問題:

某些情況下，使用者複製/克隆了一個環境，會發現 Teamcenter 網站 ID 跟原環境是相同的。需要更改 Teamcenter 網站 ID 為不重複的唯一值。

解決方法:

關閉所有 Teamcenter 相關的服務。

在 Teamcenter 提示命令視窗中使用工具 generate_site_id.

使用新的網站 ID 來執行命令 install -set_internal_site 。



執行 backup_xmlinfo 工具.

從當前工作目錄中找到檔 backup.xml.

打開該檔驗證新的 Enterprise ID.

使用 backup.xml 中的資訊更新 fmsmaster 檔，比如 enterprise id.

重啟所有的 Teamcenter 服務，

登錄測試 Teamcenter 網站，

【建議】

僅用於複製/克隆的系統

Tecnomatix Tips

3. 在 Tecnomatix doctor 將語言轉換為中文

問題:

我無法在 Tecnomatix doctor, tools > 中轉換語言為中文. "change language" 是不啟動的狀態(灰色)。

解決方案:

您需要通過 "以管理員身份運行" 運行 "Tecnomatix doctor" 命令，然後 "change language" 就被啟動了。

Siemens Digital Industries Software
Global Sales, Customer Services & Success
PLM Support
Greater China

Related Resources:

Customer Support Phone Numbers :

China : 800-810-1970[中國國內固定電話撥打]/021-22086635[固定電話或手機均可撥打]

Hong Kong : +852-2230-3322

Taiwan : 00801-86-1970

Web Sites :

Support Center: <https://support.sw.siemens.com/>

Legacy Global Technical Access Center: <http://www.siemens.com/gtac>

Siemens Digital Industries Software Web Site: <http://www.plm.automation.siemens.com>

~~~~~  
此e-mail newsletter 僅提供給享有產品支援與維護的Siemens PLM 軟體使用者。當您發現問題或希望棄訂，請發送郵件至 [helpdesk.cn.plm@siemens.com](mailto:helpdesk.cn.plm@siemens.com) 聯繫，如棄訂，請在標題列中注明“棄訂”  
~~~~~