

Siemens PLM Software 技術技巧及新聞


歡迎流覽《Siemens PLM Software 技術技巧及新聞》，希望它能成為 Siemens PLM Software 技術支援團隊將 Siemens PLM Software 最新產品更新、技術技巧及新聞傳遞給用戶的一種途徑

Date: 2016/04/01

NX CAM Tips

1. 如何在發現過切時自動中斷後處理

在使用者預設設置中可以找到這個選項：Customer Defaultsà Manufacturingà Outputà Postprocessingà Gouge Check Before postprocessing




這個選項控制 NX 是否在後處理動作前執行過切檢查。

如果程式之前已經執行過過切檢查，並且沒有發現問題，後處理時不會重複執行檢查動作；如果發現過切情況，後處理將終止執行並提示信息。

2. 如何鎖定一個 operation

在 Operation Navigator 中，選擇 operationà MB3à Tool Pathà Lock.



此選項可以設定 operation 是否是鎖定狀態，重新計算鎖定程式是，系統更會提示資訊。



Nastran Tips

3. .Dball 文件和.master 檔是保存在什麼目錄下的？有什麼規律？

問題症狀:

.dball 文件和.master 檔是保存在什麼目錄下的？有什麼規律？

解決方法:

缺省情況下,如果關鍵字 SCR 設置的值是 NO,這樣 DBS(database scratch directory)是設置到 OUT 目錄的。當 Nastran 任務在 NX 中啟動的時候,OUT 目錄是和.dat 檔位於同一個目錄下的。這就是為什麼 DBALL 和 MASTER 檔都和 Nastran 輸入檔在同樣的位置。但是如果關鍵字 SCR 設置為 yes 的時候, DBS 設置為指向 SDIR 的目錄。這時候 Nastran 任務執行完成後, DBALL 和 MASTER 檔就會被輸出到 SDIR 指向的目錄中去。DBS 檔究竟在什麼地方?您可以到 Nanstran 的 log 檔中驗證。

Greater China

ME&S Service Team

PRC Helpdesk (Mandarin): 800-810-1970

Taiwan Helpdesk (Mandarin): 00801-86-1970

HK Helpdesk (Cantonese): 852-2230-3322

Global Technical Access Center: <http://support.ugs.com>

Siemens PLM Software Web Site: <http://www.plm.automation.siemens.com>

Siemens PLM Software (China) Web Site: http://www.plm.automation.siemens.com/zh_cn/

~~~~~  
此e-mail newsletter 僅提供給享有產品支援與維護的Siemens PLM 軟體使用者。當您發現問題或希望棄訂,請發送郵件至 [helpdesk\\_cn.plm@siemens.com](mailto:helpdesk_cn.plm@siemens.com) 聯繫,如棄訂,請在標題列中注明“棄訂”  
~~~~~